



# Виртуальная АТС для малого и среднего бизнеса

## Инструкция по настройке

IP соффона 3CX Phone для OS Windows  
для работы с услугой «МТТ Бизнес»

МТТ Бизнес - комплексное решение для телефонизации офиса. Его удобный интуитивно понятный веб-интерфейс позволяет пользователю самостоятельно оперативно подключить необходимые услуги, а также производить различные настройки.



## Оглавление

1. Установка приложения 3CX Phone.....	3
2. Настройки учетной записи МТТ Бизнес.....	4
3. Настройка приложения 3CX Phone .....	5

## **1. Установка приложения 3CX Phone**


3CX Phone – мультиплатформенный программный SIP клиент.  
Работает на платформах ОС: Windows, Linux, MacOS, Android, iOS.

Официальный сайт: <https://www.3cx.ru/> , на котором можно скачать подходящую версию соффона. Скачайте и установите его.

## 2. Настройка учетной записи МТТ Бизнес

В личном кабинете [МТТ Бизнес](#) переходим в раздел «Настройки» -> «Рабочие места». Открываем существующее рабочее место или создаём новое.

Нам потребуются данные из раздела «SIP-телефон»:



SIP-телефон    SIM-карта    Софтфон    Skype

SIP телефон - это аппаратный (стационарный) или программный (специализированное программное обеспечение) телефоны, позволяющие осуществить телефонные вызовы с использованием технологии VoIP (голос, передаваемый по интернет-протоколу SIP). Также данный тип используется для настройки SIP оборудования.

Настройки для оборудования:  SIP ID     IP-адрес

SIP-Сервер: **login.mtt.ru**\*

Логин \*    Пароль на оборудовании \*

883140776    Wb6GHYMe+    [Сгенерировать пароль](#)

\* При настройке оборудования обязательно указывайте DNS-имя     Показывать пароль


**Сохранить**


SIP-Сервер:    **login.mtt.ru**  
 SIP-ID:        **883140776XXXXXX**  
 Пароль:        **XXXXXXXXXX**

**Внимание!** В качестве примера на всех скриншотах указан демонстрационный SIP ID вида 883140776XXXXXX. Вместо него везде необходимо указать ваш SIP ID из Вашего личного кабинета.

Убедитесь, что в поле «Определяемый номер\*» установлен тот номер, который Вы хотите видеть в качестве определяемого при исходящих вызовах с данного рабочего места.

Для того, чтобы принимать входящие вызовы необходимо перейти в раздел «Настройки» -> «Входящая связь» и установить переадресацию с данного номера на рабочее место:




+7 (812) 426-73-67     **Администратор (100) - 90 сек.**

Более подробно о возможностях обработки входящих вызовов вы можете узнать в [руководстве пользователя Виртуальной АТС МТТ Бизнес](#).



Открывается дополнительное окно ввода параметров добавляемого аккаунта.



Введите требуемые параметры в появившемся окне:

Параметры, которые необходимо ввести для подключения к МТТ Бизнес:

- *Account name* — любой текст, это название учетной записи для вашего удобства, например «mtt».
- *Caller ID* — номер настраиваемого абонента.
- *Extension, ID*— **SIP ID**, полученный в настройках Рабочего места.
- *Password*— **пароль для SIP ID**. Не путайте с паролем от личного кабинета пользователя.
- *My location* → *local IP* — **login.mtt.ru**.

Заполните необходимые данные, нажмите «ОК», затем «ОК» в списке аккаунтов.

Статус учетной записи изменился на «On hook».



На этом всё, можно звонить.